

## CAP-News 54

CAP-News ist eine in unregelmäßigen Abständen erscheinende Information zum Produktkonfigurator CAP-Suite und Infor mit CAP oder VARIANTS.

Hier werden die neuen Befehle, Funktionen und Möglichkeiten beschrieben.

In „CAP-News komplett“ sind alle in der letzten Zeit erschienen Informationen zusammengefasst.

Der komplette Befehlsumfang ist in der jeweiligen Programmhilfe und ggf. in der aktuellen Schulungsunterlage enthalten.

**Juli 2022**

### **CAP-Suite und CAP-/ VARIANTS ab R7.1**

- CAP-Suite .....	1
ListBox ohne das Eingabefeld .....	1
ToolBarStyle .....	1
- InforCOM .....	1
SCHREIBEN: "Schlüssel" TAB().....	1
DUP: "Schlüssel" TAB ().....	2
DEL: TAB () .....	2
Systemvariable: .....	2
\$MName.....	2
Konfiguration: .....	2
ToolBarStyle .....	2

### **- CAP-Suite**

#### **Listbox ohne das Eingabefeld**

(ab V2015.2)

Die Listboxen (aufgeklappte Combobox) werden mit einem (ggf. eingabefähigen) Feld überlagert. Dadurch ist ggf. keine sinnvolle Vorschau möglich. Wenn als letzte Auswahl ;| |; eingegeben wird, wird das Feld nicht gezeigt und das Aussehen in der Vorschau entspricht dem, wie die Listbox später in **CAP\_Online** aussieht.

#### **ToolBarStyle**

(ab Mitte 2021)

INI-Eintrag um die Darstellung der Icon-Leiste zu verändern.

Parameter „Flat“ für flache Darstellung der Icons

### **- InforCOM**

#### **SCHREIBEN: "Schlüssel" TAB().**

(ab September 2021)

In der Tabelle wird die gelesene Zeile mit den Variableninhalten aktualisiert

**TAB:** Tabellenzeile aktualisieren.

### **DUP: "Schlüssel" TAB ().**

(ab September 2021)

**Schlüssel** Variable oder Text, alphanumerisch.

Die mit LESEN: initialisierte Daten werden als Kopiervorlage genommen.

Die eindeutigen Schlüssel (z.B. die neue Ressourcennummer) müssen beim duplizieren geändert werden.

**TAB:** In der Tabelle wird die gelesene Zeile kopiert und mit Inhalten der Variablenliste aktualisiert.

### **DEL: TAB ().**

(ab September 2021)

**TAB** = Die aktuell gelesene Tabellenzeile wird gelöscht.

### **Systemvariable:**

#### **\$MName**

Name der Combobox für die E-Logik (ELK: oder ELC:) gerade läuft.

### **Konfiguration:**

#### **ToolBarStyle**

(ab Mitte 2021)

COMMON.CAP.ToolBarStyle = Flat // Toolbar-Icons werden flacher/moderner